



Principes, déclenchement : voir fiche pratique "Les Commandes batch (1 / 2)"

## • La commande **/Delete**

<b>But</b>	La commande /Delete peut être lancée de temps en temps (par exemple, une fois par mois) pour "dégraisser" le Parc des machines non réinventoriées depuis un certain temps. Par exemple, si la fréquence normale est hebdomadaire, les ordinateurs non réinventoriés depuis plus de 2 mois pourraient être supprimés du Parc.		
<b>Syntaxe</b>	/Delete;Age=nU	<b>n</b> = nombre d'unités de temps pour supprimer	<b>U</b> : Unité "J"=Jours, "M"=Mois, "A"=Années
<b>Exemple</b>	"\\Ntserver\IparcRes\Iparc.exe" /Delete;Age=60J		

## • La commande **/ExportGparc**

<b>But</b>	Automatiser le transfert des données capturées par i.Parc vers la base Gparc. Les paramètres appliqués par défaut sont ceux du dernier export manuel (Menu "Fichier", choix "Exporter l'Inventaire pour Gparc"). En cas de problème, refaire un transfert manuel.		
<b>Syntaxe 1</b>	/ExportGparc (du dossier commun vers la base Gparc, avec Gparc monobase)		
<b>Syntaxe 2</b>	/ExportGparc;Dom="...\IparcDom" (depuis un dossier IparcDom spécifié)		
<b>Syntaxe 3</b>	/ExportGparc;Bas="...(base Gparc)" (vers une base Gparc spécifiée multibase)		
<b>Syntaxe 4</b>	/ExportGparc;Dom="...";Bas="..." (combinaison des syntaxes 2 et 3)		
<b>Exemple</b>	"\\Ntserver\IparcRes\Iparc.exe" /ExportGparc <b>Exemple en Script VBS</b> Set oshell = CreateObject("Wscript.Shell") oshell.run """"\\Ntserver\IparcRes\iparc.exe"" /ExportGparc",0,true		

## • Les commandes **/Send** et **/Receive** (fonctionnent avec l'option Multi-Sites d'i.Parc)

<b>But</b>	Ces commandes permettent d' <b>automatiser l'envoi par mail</b> des inventaires de sites distants vers le site commun <b>et la réception des messages</b> par le site commun. Elles supposent que les paramètres de configuration multi-Sites sont corrects.		
<b>Syntaxe 1</b>	/Send (envoyer le Dossier Commun d'un site distant vers le site Commun)		
<b>Syntaxe 2</b>	/Send;Dom="...\IparcDom" (pour envoyer un dossier IparcDom spécifique)		
<b>Syntaxe 3</b>	/Receive (recevoir l'inventaire d'un site distant vers le Dossier Commun du site Commun)		
<b>Syntaxe 4</b>	/Receive;Dom="...\IparcDom" (pour recevoir dans un dossier IparcDom spécifique)		
<b>Exemple</b>	"\\Ntserver\IparcRes\Iparc.exe" /Send		

## • La commande **/Merge** (échanges Multi-Sites sans utiliser la messagerie)

<b>But</b>	Cette commande permet de fusionner un dossier d'Inventaire (IparcDom) source vers un autre (le dossier IparcDom cible, généralement le dossier commun). Dans un contexte multi-sites avec échanges possibles par le voisinage réseau, cette commande est une alternative aux commandes /Send et /Receive décrites ci-dessus.		
<b>Syntaxe 1</b>	/Merge;From="...\IparcDom" (pour fusionner le dossier IparcDom désigné par la valeur du paramètre "From" vers le dossier commun)		
<b>Syntaxe 2</b>	/Merge;From="...\IparcDom";Dom="...\IparcDom" (Fusionner le dossier désigné par le paramètre "From" vers le dossier désigné par le paramètre "Dom=")		
<b>Exemple</b>	"\\Ntserver\IparcRes\Iparc.exe" /Merge;From="\\Poste\Partage\...\IparcDom"		
<b>Exemple en Script VBS</b>	Set oshell = CreateObject("Wscript.Shell") oshell.run """"\\Ntserver\IparcRes\iparc.exe"" /Merge;FROM="""\\...\IparcDom""",0,true		

- **Les commandes /Export et /Import** (fonctionnent à partir de la version 3.8g d'i.Parc)

<b>But</b>	<p>La commande /Export permet d'exporter vers un fichier Excel l'ensemble des rubriques machine et des rubriques libres d'un dossier d'Inventaire IparcDom. Le fichier produit, "ParcExport.xls" peut ensuite être modifié en utilisant les fonctions standard d'Excel.</p> <p>La commande /Import permet alors de reporter dans le dossier d'inventaire d'origine les données modifiées sous Excel.</p> <p>Ces deux fonctions peuvent aussi être exécutées directement par IparcAdm : Fenêtre d'accueil, menu "Inventaire et Dossiers", choix "Export / Import total (Excel)".</p>
<b>Syntaxe Export</b>	/Export;Dom="... \IparcDom" (pour exporter le parc IparcDom indiqué par son chemin)
<b>Syntaxe Import</b>	/Import;Dom="... \IparcDom" (pour mettre à jour le dossier IparcDom indiqué)
<b>Exemple</b>	"\\Ntserver\IparcRes\Iparc.exe" /Export;Dom="\\Ntserver\IparcRes\IparcDom"