



i.Parc multi-Administrateurs : Les Habilitations

• A quoi cela sert-il ?

Dans les organisations d'une certaine taille, l'administration du parc, le suivi des alertes ou des statistiques peut être partagé entre plusieurs personnes, chacune étant en charge du suivi d'une partie seulement du parc. Mais la totalité du parc doit aussi être accessible à certains administrateurs.

Un autre besoin peut être de permettre à certaines personnes de consulter l'Inventaire du parc, mais sans leur permettre d'effectuer des modifications ou d'accéder aux paramètres Administrateur.

Le principe du dispositif d'i.Parc multi-Administrateurs est de permettre ce type de gestion sans créer de conflits d'accès entre les différents administrateurs.

• Principes de fonctionnement

L'idée est d'installer un seul i.Parc (dossier IparcRes), avec son Dossier d'Inventaire Commun, alimenté par les données en provenance de l'ensemble des postes à inventorier, selon les techniques de base d'i.Parc. Voir à ce sujet les fiches pratiques sur "[Les techniques d'Inventaire Automatique](#)" et "[Les techniques d'Inventaire Manuel](#)" (<http://www.logimot.com/sitefr/ipardocu.htm>).

Mais l'Administrateur i.Parc (disposant du mot de passe d'IparcAdm), désormais appelé "Administrateur Principal", va pouvoir définir des "Profils" d'utilisateurs habilités à travailler sur tout ou partie des machines inventoriées, qui auront l'impression que le parc a été réduit aux seules machines correspondant à leur profil (à l'aide d'un filtre associé à leur profil).

Si ces Utilisateurs, avec ce profil, ont le droit d'effectuer des modifications (par exemple, en saisissant des valeurs de Rubriques Libres), celles-ci remonteront dans le Dossier Commun à travers le dispositif des inventaires en transit, comme si les machines modifiées venaient de refaire leur inventaire.

Enfin, seul l'Administrateur Principal reste autorisé à accéder aux paramètres généraux d'i.Parc (logiciels clés, définition de rubriques libres, filtres enregistrés, etc).

• Comment piloter le mode "i.Parc Multi-Administrateurs" (Administrateur Principal) ?



Fenêtre d'accueil IparcAdm,
Cliquer sur l'icône de configuration du mode réseau.
Dans l'onglet "Paramètres Généraux", cliquer sur le bouton "Habilitations"

Dans l'onglet "Paramètres Généraux", cliquer sur le bouton "Habilitations".

Une Liste des Profils (vide au départ) est proposée. Le bouton "Ajouter un nouveau profil" permet :

- De déterminer un Login pour ce profil
- De lui associer un mot de passe
- De le nommer en clair
- De choisir son droit d'accès (Consultation, Mise à jour, MAJ+Suppression)

A droite de la fenêtre, éventuellement définir les critères de filtrage associés à ce profil. S'il n'y en a pas, ce profil pourra voir la totalité des postes inventoriés. La saisie des critères de filtrage est commentée dans la fenêtre. La syntaxe est celle des filtres (voir fiche pratique "[Les Filtres](#)" (<http://www.logimot.com/sitefr/ipardocu.htm>)).


- Non activé
 Activé

Activer (ou désactiver) le mode "Habilitations".
Enfin, valider et quitter IparcAdm.

• **Que voit l'Utilisateur avec Habilitation ?**

Lorsqu'il lance IparcAdm, un onglet lui demande de donner son Login et son mot de passe (attention : respecter les majuscules et minuscules)

L'autre onglet est celui de l'Administrateur Principal, qui propose le même dialogue que si le mode avec Habilitations n'était pas activé :



Si le Mode Habilitation est désactivé par l'Administrateur Principal (voir page précédente), seul le dialogue destiné à l'Administrateur Principal (avec son mot de passe modifiable) est présenté.

Puis la fenêtre d'accueil d'IparcAdm, simplifiée, lui est proposée. Le parc visible pour lui sera une copie locale, après application du filtre éventuellement associé à son profil :

