







• **A quoi cela sert-il ?**



L'Administrateur i.Parc peut consulter le Parc de nombreuses façons (Filtres, Graphiques, Explorations, etc). Mais il peut aussi, en qualité d'Administrateur, modifier de nombreux paramètres de fonctionnement.

D'où l'intérêt de pouvoir mettre à la disposition d'autres personnes, à travers l'Intranet de l'Entreprise, une possibilité de consultation sans modifications, donc sans risque de fausse manoeuvre.









• **Comment le mettre en oeuvre ?**

	Fenêtre d'accueil IparcAdm, Cliquez sur l'icône "Intranet"
	Sélectionner l'onglet "Dossier Intranet" Configurer le fonctionnement de l'Intranet à créer, puis l'activer : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Donner le chemin du dossier Intranet à générer (doit finir par "\lpIntra"). Il est recommandé de donner un chemin UNC, accessible par tous les futurs consultants de l'Intranet iParc.</li> <li>2. Mise à jour Automatique ou Manuelle : choix à préciser. S'il n'est pas indispensable de tenir à jour l'Intranet à chaque modification du Parc, choisir plutôt "Manuel". Il sera alors possible de régénérer l'Intranet le soir, par un batch planifié.</li> <li>3. Première page à présenter : choix à préciser. Détermine la page d'entrée dans l'Intranet, parmi deux possibilités : page des synthèses graphiques (Synthe.htm) ou page de liste des postes (ListeMach.htm).</li> <li>4. URL de retour : si, dans l'Intranet existant, vous établissez un hyperlien vers l'intranet iParc, un lien de retour vers la page désignée sera généré, avec l'intitulé fourni.</li> <li>5. Contact : de la même façon, vous pouvez présenter l'adresse mail de l'Administrateur ou d'une autre personne.</li> </ol>
	Cliquez sur (re)générer pour créer les pages du site. Ensuite, la possibilité de voir le site est proposée.
	Enfin, Enregistrer

• **Comment consulter l'Intranet i.Parc ?**

  	Pour l'Administrateur i.Parc : Fenêtre d'accueil IparcAdm, Icône "Intranet" Bouton "Voir le site"
Pour accéder à l'Intranet i.Parc, cliquez sur : <a href="\\NTSERVEUR\Root\iparcDat\lpIntra&gt;ListeMach.htm">\\NTSERVEUR\Root\iparcDat\lpIntra&gt;ListeMach.htm</a>	Autres consultants : par exemple, leur fournir par Email, ou incorporer dans l'Intranet existant, l'hyperlien vers la première page choisie

• **Personnaliser les listes**

	<p><b>La liste des rubriques proposées</b>          Dans la fenêtre de paramétrage de l'Intranet, choisir l'un des onglets de personnalisation des listes (Listes de machines, de logiciels ou de composants).</p> <p>Les rubriques affichables dans le type de liste choisi sont affichées :</p>  <p>Les Rubriques libres sont reconnaissables par le fond de la colonne "<b>Titre</b>", turquoise clair (ci-dessus, la rubrique "Etat Actuel").</p> <p>Dans la liste des machines du site, seules les rubriques cochées "<b>Afficher</b>" seront présentées de gauche à droite selon l'ordre de bas en haut de la liste des rubriques.</p>
  	<p><b>Ordre des rubriques</b>          Pour le modifier, sélectionner la ligne de la rubrique à déplacer, puis utiliser les boutons "<b>Haut</b>" ou "<b>Bas</b>" pour la faire remonter ou descendre. En remontant une rubrique vers le haut, elle sera présentée plus à gauche dans la liste Intranet. Vers le bas, elle sera plus à droite.</p>
	<p><b>Tri des lignes</b>          Jusqu'à trois rubriques peuvent déterminer l'ordre des lignes des listes produites. Pour cela, cocher la colonne "Tri Maj" pour l'argument de tri principal, puis éventuellement, pour une autre rubrique, cocher la colonne "Tri Int" pour l'argument intermédiaire, enfin éventuellement choisir un argument mineur. Pour un tri en ordre décroissant, cocher la colonne "-" de l'argument concerné.</p>
	<p><b>Mise en valeur de certaines rubriques : Couleur, gras</b>          Pour mettre en valeur certaines rubriques, cocher cette case. Il en résultera un affichage différent de celui des rubriques non cochées, selon les "Préférences Couleurs" proposées à droite de la fenêtre (Rouge/Vert/Bleu, Gras)</p>
	<p><b>Longueur maxi</b>          Ce nombre permet de limiter le nombre de caractères à afficher dans les listes, afin de ne pas déformer ces pages à cause de certaines colonnes trop larges.</p>
	<p><b>Filtre Intranet</b>          Cet onglet permet de ne pas présenter toutes les machines du parc, par exemple en ne montrant pas celles qui auraient une valeur « HS » (Hors Service) dans une rubrique libre « Statut », ou encore en ne montrant pas des machines saisies manuellement, à titre de test. La logique est celle des Filtres i.Parc (voir fiche pratique)</p>

**Exemple de liste résultante**

	Nom du poste	Environnement	Inventaire du	Société	Utilisateur	Adresse mail	Mémoire	Disqu
	Betty	Windows 98	16/07/2007	Logimot	Evelyne	info@logimot.com (Dé...	256 Mo	35.1 Gc
	DELLBUREAU	Windows XP	11/03/2008		Pierre	info@logimot.com (Dé...	1024 Mo	298.1 G
	DELLMARC	Windows VISTA	04/03/2008		MARC	info@logimot.com (Dé...	1024 Mo	232.8 G
	evelyne	Windows 95	29/10/2007	Logimot	evelyne	info@logimot.com (Dé...	48 Mo	5.2 Go
	MARC	Windows VISTA	05/11/2007		Administrateur	info@logimot.com (Dé...	1024 Mo	232.8 G